

LibMax&LibFinder

端末移行マニュアル

目次

はじめに.....	3
事前に確認、準備していただくこと	3
【LibMax】 & 【LibFinder】 移行の流れ.....	5
【LibMax】 移行方法 サーバ機の場合.....	6
【LibMax】 移行方法 クライアント端末の場合	11
【LibFinder】 移行手順 サーバ機の場合	12
【LibFinder】 移行手順 検索機の場合	12
FAQ.....	13

はじめに

本手順書では【LibMax】、【LibFinder】を別の PC に移行する手順を説明しています。便宜上、利用中の PC を旧サーバ、旧クライアント、移行先の PC を新サーバ、新クライアントとして説明しています。

事前に確認、準備していただくこと

① 【LibMax】、【LibFinder】のバージョンが、新端末の OS に対応しているかご確認ください。

LibMax LibFinder	Windows OS									
	7	8.1	10	11	Server 2008	Server 2012	Server 2016	Server 2019	Server 2022	Server 2025
2019	○	○	○		○	○	○	○		
2020		○	○	○		○	○	○		
2021		○	○	○		○	○	○		
2022		○	○	○		○	○	○	○	
2023			○	○		○	○	○	○	
2024			○	○			○	○	○	
2025			○	○				○	○	○

※Windows 7/8.1/10/11 は Pro 推奨


※Windows Server2012 は R2 に対応

※日本語 OS のみ対応

※32bit OS 非対応

②移行する【LibMax】がサーバかクライアントかご確認ください。

ウィンドウの左下に表示されています。



③新端末への【LibMax】セットアップは、WindowsOS の管理者権限ユーザー (Administrator 等)で行う必要があります。管理者権限ユーザー、ログインパスワードが不明の場合、事前にご確認ください。

④ 【LibMax】 CD-ROM

お使いの【LibMax】と同じバージョンの CD-ROM、または新しいバージョンの CD-ROM をご用意ください。

⑤ 【LibMax】 セットアップマニュアル

セットアップマニュアルは【LibMax】の CD-ROM に収録されています。

1. パソコンの CD ドライブに、【LibMax】 CD-ROM をセットします。

2. [自動再生] 画面が表示されます。「フォルダを開いてファイルを表示する」をクリックして、CD-ROM を開きます。

※自動再生が無効になっている場合は、以下の手順で CD-ROM を開きます。

【スタート】を右クリックして【エクスプローラー】を選択します。

【PC】から CD ドライブを選択し、右クリックして表示されるメニューから「開く」を選択します。

3. [manual] フォルダ内に【LibMax セットアップマニュアル(.pdf)】が収録されています。

⑥ USB メモリなどの外部記録媒体

旧パソコンから新しい端末にバックアップデータを移動させるために使用します。

2GB 以上の空き容量がある媒体をご用意ください。

⑦ 複数台で使用している場合、サーバとクライアントがネットワークで接続している状態で【LibMax】のセットアップを行ってください。設定方法がご不明な場合は端末管理ご担当者様にご相談ください。

【LibFinder】をご利用の場合

⑧ 【LibFinder】 CD-ROM

お使いの【LibFinder】と同じバージョンの CD-ROM、または新しいバージョンの CD-ROM をご用意ください。

⑨ 【LibFinder】 蔵書検索システムマニュアル

蔵書検索システムマニュアルは【LibFinder】の CD-ROM に収録されています。

1. パソコンの CD ドライブに、【LibFinder】 CD-ROM をセットします。

2. [自動再生] 画面が表示されます。「フォルダを開いてファイルを表示する」をクリックして、CD-ROM を開きます。

※自動再生が無効になっている場合は、以下の手順で CD-ROM を開きます。


【スタート】を右クリックして【エクスプローラー】を選択します。

【PC】から CD ドライブを選択し、右クリックして表示されるメニューから「開く」を選択します。

3. [manual] フォルダ内に【LibFinder セットアップマニュアル(.pdf)】が収録されています。

【LibMax】 & 【LibFinder】 移行の流れ

サーバの場合




クライアントの場合




■ 【LibFinder】 をご利用の場合

- ・【LibMax】の移行作業終了後、【LibFinder】のインストール作業をサーバで行ってください。
- ・【LibFinder】のインストール作業はサーバのみで行います。クライアントでは必要ありません。

サーバの場合



クライアントの場合




【LibMax】移行方法 サーバ機の場合

①新サーバに【LibMax】を「サーバ&クライアント」でインストールします。
インストール方法は「LibMax セットアップマニュアル」をご参照ください。

②【LibMax】が起動することを確認します。

1. [スタート] - [ソフテック図書館システム] - [LibMax] を起動します。



2. [OK] ボタンをクリックします。

[環境設定/ユーザー情報] ウィンドウが表示されます。



3. [閉じる] ボタンをクリックして、【LibMax】も閉じます。

③旧サーバで【LibMax】のバックアップデータを取得します。

1. [スタート] - [ソフテック図書館システム] - [LibMax バックアップ] を起動します。

2. [参照] ボタンをクリックして、バックアップ先を指定します。

※ここでは例として、デスクトップに保存している「LibMax バックアップ」フォルダを指定しています。
バックアップ対象：[LibMax データ]、[LibMax システムファイル]、[バックアップ後の検証を行う] にチェックを入れます。




3. [バックアップ開始] ボタンをクリックします。

※「バックアップ先に同じフォルダ名が存在します。～」、「バックアップを開始してもよろしいですか？」メッセージは「はい」をクリックします。

以上でバックアップは完了です。バックアップフォルダを USB メモリ等の記録媒体を使用して新サーバにコピーします。

④新サーバでデータを復元(リストア)します。

1. [スタート] - [ソフテック図書館システム] - [LibMax バックアップ] を起動します。
2. [復元] タブを選択します。[参照] ボタンをクリックして、手順③で取得した USB メモリ等の記録媒体のバックアップ先フォルダを指定します。
バックアップ対象：[すべてのデータをリストアする]、[LibMax システムファイル] にチェックを入れます。



3. [リストア開始] ボタンをクリックします。

⑤新サーバで【LibMax】を開いてデータが移行されているか確認します。

- ⑥サーバ名や IP アドレスが変更になった場合は、クライアントの設定変更を行います。
(【LibMax】を複数台で使用している場合のみ)

設定変更を行う前に新サーバ機のコンピュータ名、ローカル IP アドレスをご確認ください。

確認方法

- 1.新サーバで【LibMax】を起動します。
2. [設定] - [環境設定/ユーザー情報] を選択します。
3. [システム情報] タブを選択します。システム情報画面が表示されます。
4. [コンピュータ名] と [ローカル IP アドレス] を確認します。

項目	情報
サーバ名	DESKTOP-NNJBKLH
サーバIPアドレス	192.168.0.137
コンピュータ名	DESKTOP-NNJBKLH
ローカルIPアドレス	192.168.0.137
LibMax フォルダ	C:\Softec\LibMax2023\
Windowsドライブ	Cドライブ
Windowsドライブ容量	容量 119.67GB 中 空領域 80.54GB

端末名	システム設定	MARC編集	督促	所蔵DM	利用者DM	除籍	編集日
DESKTOP-NNJBKLH	あり	0	0	0	0	0	

※表示されている「コンピュータ名」「ローカル IP アドレス」はサンプルです。

メモ欄

コンピュータ名 ()

ローカル IP アドレス ()

※以下の操作はクライアント端末で行います。

1. クライアント端末に【LibMax】CD-ROM をセットします。

自動的にインストーラが起動し、[LibMax セットアップランチャ] 画面が表示されます。

※ [LibMax セットアップランチャ] 画面が自動的に表示されない場合は [スタート] を右クリックして [エクスプローラー] を選択します。

[PC] から CD ドライブを開き、install(.exe)をダブルクリックします。

2. [クライアント] が選択されていることを確認して、⑥で確認したコンピュータ名を [サーバ名] に入力します。[環境設定] ボタンをクリックします。

※ 【LibMax】が起動しない場合、[ローカル IP アドレス] を [サーバ名] に入力して、【LibMax】が起動するか確認してください。



3. クライアント端末で【LibMax】が起動するか確認します。

【LibMax】移行方法 クライアント端末の場合

- ①新クライアントに【LibMax】を「クライアント」で新規インストールします。
インストール方法は「LibMax セットアップマニュアル」をご参照ください。
- ②【LibMax】が起動することを確認します。

【LibFinder】移行手順 サーバ機の場合

※ **【LibFinder】のインストールは、【LibMax】の移行が完了してから行ってください。**

① 【LibFinder】を新サーバにインストールします。
インストール方法は【LibFinder セットアップマニュアル】をご参照ください。

② 検索端末で【LibFinder】が表示できるかご確認ください。

※ 新サーバのコンピューター名(IP アドレス)が変更になった場合、【LibFinder】の URL も変更になります。
変更後の URL で動作をご確認ください。

【LibFinder】移行手順 検索機の場合

※ **【LibFinder】のインストールは必要ありません**

① 検索機で【LibFinder】が表示できるかご確認ください。

FAQ

Q1:バックアップファイルが開けません


A1:バックアップファイルは暗号化されているため開けません。開けなくてもデータは保存されているので、ご安心ください。

Q2:バックアップ用のフォルダの作成方法がわかりません


A2:ここでは例として USB メモリにフォルダを作成する方法を説明します。

※あらかじめパソコンに USB メモリを接続しておきます

- 1.Windows のスタートボタンを右クリックして「エクスプローラー」を選択します。
左列の中から「PC」をクリックして「デバイスとドライブ」の中から「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。



- 2.右クリックし、「新規作成」を選択して、「フォルダー」を選択します。




- 3.新しいフォルダの名前を入力して「Enter」キーを押します。

Q3:バックアップフォルダの参照方法がわかりません。


A3:ここでは例として USB メモリに保存されているフォルダ [LibMax バックアップ] を参照する方法を説明します。

1. [スタート] - [ソフテック図書館システム] - [LibMax バックアップ] を開きます。



2. [復元] タブを選択し、[参照] ボタンをクリックします。フォルダーの参照画面が表示されます。

3. リムーバブルディスクのフォルダを選択して [OK] を選択します。




※ご利用されている環境により表示内容は異なります。

Q4:Windows のログインユーザーを変えたら、通常と異なる【LibMax】の画面が表示される。
A4:管理者権限以外で Windows にログインした場合、【LibMax】は Opac モードで起動します。
下記の手順で動作モードを変更してください。

1. [蔵書検索<条件設定>] ウィンドウを閉じます。



2. [設定] - [ログアウト] ボタンを選択します。確認メッセージが出た場合は「はい」を選択します。
[ログイン] ウィンドウが表示されます。



3. 【LibMax】のフルコントロールモードに登録しているユーザーID、パスワードを入力します。
※初期 ID とパスワードは「LibMax 操作マニュアル(1.システム稼働前の準備)」に記載しています。
変更されている場合は、図書システム管理者へご確認ください。

Q6:【LibMax】のバージョンアップも一緒に行いたい。

A6:LibMax&LibFinder 2011 以降をお使いの場合、移行作業終了後にバージョンアップを行います。

LibMax&LibFinder 2010 以前をご利用の場合は、バージョンアップを行ってから移行作業を行ってください。


Q7:セットアップマニュアルの場所がわからない。

A7:各セットアップマニュアルはインストール CD-ROM に収録されています。

※LibMax、LibFinder 共に同じ動作です。


1.パソコンのCD ドライブに、CD-ROM をセットします。

2.【LibMax セットアップランチャ】が表示されます。「CD を開く」をクリックして、CD-ROM を開きます。



※自動再生が無効になっている場合は、『Q8:自動でインストーラーが起動しない。』の手順 1～2 をご参照ください。


3. [manual] 内に [セットアップマニュアル(.pdf)] が収録されています。




Q8:自動でインストーラーが起動しない。

A8:以下の手順で CD-ROM を開きます。

- 1.Windows のスタートボタンを右クリックして「エクスプローラー」を選択します。



- 2.左サイドの「ナビゲーションウィンドウ」の中から [PC] をクリックします。
[デバイスとドライブ] の中から [DVD ドライブ] を選択し、右クリックして「開く」を選択します。



3. [Install (.exe)] をダブルクリックで起動します。

